

はじめに ご使用前に・目次



RFID 在庫管理システムソフト MANICA Lite

操作説明書

ご使用前に

Windows の動作するパソコンと Bluetooth v1.2 のデバイスをご用意ください。

もくじ

はじめに

ご使用前に・目次	1
MANICA Lite のインストール	6
環境設定をしましょう	14
棚を設定しましょう	22

基本操作

入庫処理をする	30
出庫処理をする①	38
出庫処理をする②	42
棚卸しをする	44

便利な機能

エクセルツールと連携	54
------------	----

お問い合わせ	72
--------	----



エクセルツールについて



エクセルツール（MANICA エクセルツール）は弊社ホームページより無償配布しているエクセルに IC タグ読み取り機能を付加出来るソフトウェアです。

MANICA Lite ではこのエクセルツールとの連携機能として

- ・エクセルツール用に出力
- ・エクセルデータの取り込み

の2つの機能を有しています。

ここでは全商品のタグを新しいものに張り替えた場合を想定して

- ①マニカライトからのエクセルデータの出力
 - ②エクセルツールでの IC タグの登録修正作業
 - ③マニカライトへの取り込み
- の順に説明をしていきます。



エクセルツール用に出力する

MANICA Lite

ファイル 管理 操作 ヘルプ

一覧をファイルへ出力
エクセルツール用に出力
エクセルデータを取り込み

終了

ロット	棚番	棚名	段数1
7C467	棚B1	B棚	1段目
7A236	棚A1	A棚	1段目
7A432	棚A1	A棚	1段目
7A894	棚B2	B棚	2段目
7D786	棚B2	B棚	2段目
7D993	棚B2	B棚	2段目

入庫されていない製品も検索する

詳細情報

関連情報

ハンディ読み取り情報


出庫 クリア

ハンディ1(OFF)

6個のアイテム

メイン画面

メイン画面より、**ファイル→エクセルツール用に出力**の順で開きます。



保存先の確認

保存ファイルを選択又は確認して**保存**ボタンを押します。



MANICA Lite

ファイル 管理 操作 ヘルプ

検索 ☐ 入庫されていない製品も検索する

詳細情報

製品コード	製品名	容量	ロット	棚番	棚名	段数1
HS0110	サンプル製品01	250ml	7C467	棚B1	B棚	1段目
HS0120	サンプル製品01	300ml	7A236	棚A1	A棚	1段目
HS0210	サンプル製品02	130粒	7A432	棚A1	A棚	1段目
HS0220	サンプル製品02	270粒	7A894	棚B2	B棚	2段目
HS0230	サンプル製品02	510粒	7D786	棚B2	B棚	2段目
HS0310	サンプル製品03	60g	7D993	棚B2	B棚	2段目

関連情報

ハンディ読み取り情報

出庫 クリア

ハンディ1(OFF)

6個のアイテム

ファイル出力

出力しました。

OK

ファイル出力
(確認)

OK ボタンを押します。

便利な機能

エクセルツールと連携



Microsoft Excel - output.xls

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

Adobe PDF(B)

セルへ入力する 0000 0000 0000 6104 2329 7051 設定

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	オブジェクト	製品コード	製品名	容量	ロット	棚番	棚名	段数1	タグID
2	6	HS0110	サンプル製品	250ml	7C467	棚B1	B棚	1段目	0000 0000 0000 6104 2329 7572
3	7	HS0120	サンプル製品	300ml	7A236	棚A1	A棚	1段目	0000 0000 0000 6104 2329 2700
4	8	HS0210	サンプル製品	130粒	7A432	棚A1	A棚	1段目	0000 0000 0000 6104 2532 8403
5	9	HS0220	サンプル製品	270粒	7A894	棚B2	B棚	2段目	0000 0000 0000 6104 2329 2785
6	19	HS0230	サンプル製品	510粒	7D786	棚B2	B棚	2段目	0000 0000 0000 6104 2329 2791
7	10	HS0310	サンプル製品	60g	7D993	棚B2	B棚	2段目	0000 0000 0000 6104 2329 7051
8									
9									

MANICA/

マニカエクセル
ツール

MANICA Lite で出力したエクセルデータ
です。このデータのタグ ID を貼り変え
たタグ ID に登録し直していきます。

最左列 (オブジェクト列) は MANICA Lite のアプリケー
ション内の処理に使用しますので変更しないでください。



エクセルツールでタグ ID の修正

Microsoft Excel - output.xls

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Adobe PDF(B)

セルへ入力する 0000 0000 0000 8104 2329 7051 設定

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	オブジェクト	製品コード	製品名	容量	ロット	棚番	棚名	段数
2		6 HS0110	サンプル製品 250ml	7C487	棚B1	B棚	1段目	
3		7 HS0120	サンプル製品 300ml	7A236	棚A1	A棚	1段目	
4		8 HS0210	サンプル製品 130粒	7A432	棚A1	A棚	1段目	
5		9 HS0220	サンプル製品 270粒	7A894	棚B2	B棚	2段目	
6		19 HS0230	サンプル製品 510粒	7D786	棚B2	B棚	2段目	
7		10 HS0310	サンプル製品 60g	7D993	棚B2	B棚	2段目	

タグID

0000 0000 0000 8104 2329 7572
0000 0000 0000 8104 2329 2700
0000 0000 0000 8104 2582 3403
0000 0000 0000 8104 2329 2785
0000 0000 0000 8104 2329 2791
0000 0000 0000 8104 2329 3651


切り取り(T)
コピー(C)
貼り付け(P)
形式を選択して貼り付け(S)...
挿入(I)...
削除(D)...
数式と値のクリア(N) *
コメントの挿入(M)
セルの書式設定(E)...
ドロップダウン リストから選択(K)...
リストの作成(C)...
ハイパーリンク(H)...
リサーチ(L)...

マニカエクセル
ツール

エクセルのタグ ID 列にあるタグデータ
を選択し数式と値のクリアをします。

便利な機能

エクセルツールと連携



マニカエクセル
ツール

入力したい一番上のセルを選択しエクセルツールのメニューをセルへ入力するにします。




Microsoft Excel - output.xls

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 挿入(I) 書式(O) ツール(T) データ(D) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Adobe PDF(B)


セルへ入力する 0000 0000 0000 6104 2325 7282 設定

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	オブジェクト	製品コード	製品名	容量	ロット	棚番	棚名	段数1	タグID
2	6	HS0110	サンプル製品	250ml	7C467	棚B1	B棚	1段目	0000 0000 0000 6104 2327 5007
3	7	HS0120	サンプル製品	300ml	7A236	棚A1	A棚	1段目	0000 0000 0000 6104 2325 7454
4	8	HS0210	サンプル製品	130粒	7A432	棚A1	A棚	1段目	0000 0000 0000 6104 2325 7282
5	9	HS0220	サンプル製品	270粒	7A894	棚B2	B棚	2段目	
6	19	HS0230	サンプル製品	510粒	7D786	棚B2	B棚	2段目	
7	10	HS0310	サンプル製品	60g	7D993	棚B2	B棚	2段目	
8									
9									

MANICA



セルに入力したいタグの ID をハンディ
リーダーで読み込むとタグ ID が入力され
下のセルへ移動していきます。



マニカエクセル
ツール

すべてのタグ ID の入力が完了しましたら
上書き保存をしてエクセルツールでの
データ修正は終了です。



エクセルデータの取り込み

MANICA Lite

ファイル 管理 操作 ヘルプ

一覧をファイルへ出力
エクセルツール用に出力

エクセルデータを取り込み

終了

HS0220 サンプル製品02 270粒
HS0230 サンプル製品02 510粒
HS0310 サンプル製品03 60g

ロット 棚番 棚名 段数1
70467 棚B1 B棚 1段目
7A236 棚A1 A棚 1段目
7A432 棚A1 A棚 1段目
7A894 棚B2 B棚 2段目
7D786 棚B2 B棚 2段目
7D993 棚B2 B棚 2段目

詳細情報

関連情報

ハンディ読み取り情報


出庫 クリア

ハンディ(OFF)

8個のアイテム



メイン画面

メイン画面より、**ファイル→エクセルデータを取り込み**の順で開きます。



エクセルデータ
の取り込み

参照ボタンを押します。



ファイル選択のダイアログで取り込むファイルを選んで開くボタンを押します。



エクセルデータの取り込み

取り込むエクセルファイルを指定して、取り込みボタンをおしてください。

取り込みファイル


ステータス	オブジェクトコード	製品コード	製品名	容量
-------	-----------	-------	-----	----

→

エクセルデータ
の取り込み

→

取り込みボタンを押します。



取り込み
(準備確認)

OK ボタンを押します。



エクセルデータの取り込み

取り込むエクセルファイルを指定して、取り込みボタンをおしてください。

取り込みファイル


	ステータス	オブジェクトコード	製品コード	製品名	容量
▶	更新	6	HS0110	サンプル製品01	250ml
	更新	7	HS0120	サンプル製品01	300ml
	更新	8	HS0210	サンプル製品02	130粒
	更新	9	HS0220	サンプル製品02	270粒
	更新	19	HS0230	サンプル製品02	510粒
	更新	10	HS0310	サンプル製品03	60g

→

エクセルデータ
の取り込み

→

データを確認して **取込実行** ボタンを押します。



取り込み
(完了確認)

取り込みが完了しメッセージが表示されるので **OK** ボタンを押します。



エクセルデータの取り込み

取り込むエクセルファイルを指定して、取り込みボタンをおしてください。

取り込みファイル

	ステータス	オブジェクトコード	製品コード	製品名	容量
▶	取込完了	6	HS0110	サンプル製品01	250ml
	取込完了	7	HS0120	サンプル製品01	300ml
	取込完了	8	HS0210	サンプル製品02	130粒
	取込完了	9	HS0220	サンプル製品02	270粒
	取込完了	19	HS0230	サンプル製品02	510粒
	取込完了	10	HS0310	サンプル製品03	60g

→
エクセルデータ
の取り込み

終了 ボタンを押してエクセルデータの
取り込みを終了します。





MANICA Lite についてのお問い合わせ

お問い合わせはメールにてお願いします。

ハヤト・インフォメーション

サポートメール

manica@hayato.info

なお、マニカユーザーどうしの情報交換が出来るサイト

“マニカコミュニティサイト” も併わせてにご活用ください。

マニカコミュニティサイト

<http://www.hayato.info/manica/>